Referenzkarte MyDOS 4.5x

Dup-Befehle

<1-9> Directory Dn: anzeigen
<*>: Directory D: anzeigen

Befehl	Funktion
<A> Dn:file	Directory (z.B. *.COM)
<B>	Zum BASIC oder Modul
<C> Dn:f,Dn	Datei kopieren
<D> Dn:file	Datei löschen
<E> Dn:f,f	Datei umbenennen
<F> Dn:file	Datei sichern
<G> Dn:file	Datei freigeben
<H> Dn:	DOS auf Disk schreiben
<I> Dn:	Formatieren
<J> Dn,Dn	Disk duplizieren
<K> Dn:f,a,e,i,r	Memory abspeichern
<L> Dn:file	Memory laden
<M> Addr,*	Masch.-Sub/COM starten
<N>	Memory laden & MEM.SAV
<O> Konfiguration ändern	
<P> Dn,Ds	Disk-Density wählen (S/D)
<Q> Dn:[Pf>]	Directory erstellen
<R> Dn:[Pf>]	Directory als D: definieren
<S> RamDisk # setzen	
<V> Verify ein/aus	
<RETURN> DUP-Menü anzeigen	

Wildcards (Platzhalter)

?	Steht für einen Buchstaben
*	Steht für einen oder mehrere Buchstaben
**	Steht für *.*

Suffixe (hinter dem Dateinamen)

/N	ohne Nachfrage (D,F,G) ohne formatieren (J) ohne Starten (L)
/A	Append (anhängen an Datei)
/S	Außer *.S* (z.B. *.SYS)
/Q	Nachfrage bei jeder Datei
/X	Prompt zum Diskettenwechsel

Erläuterungen

Dn	n = 1...9 Laufwerks-nummer (auch Dn:Pf>)
Pf>	Pfad
file,f	Filename.Ext
a	Anfangsadresse Hex
e	Endadresse Hex
i	Initadresse Hex
r	Startadresse Hex

Kommandos ohne Parameter

<L>	MEM.SAV deaktivieren
<N>	MEM.SAV aktivieren

Beispiele (Eingaben ohne Dn: beziehen sich auf D: das Standard-Directory)

Beispiele für Dn:[Pf>]file

D1:DIR>FILENAME.EXT *D1:DIR1>DIR2>FILENAME.EXT*
D1:DIR:FILENAME.EXT *D1:DIR1:DIR2:FILENAME.EXT*

Startadresse $4000 an die Datei PROGRAM.OBJ anhängen

<K> D1:PROGRAM.OBJ/A,0,0,,4000"

Disk Duplizieren

<J> D2:,D3:

Disk duplizieren Enhanced Density

<J> D1:,D2:(1-1040)

Achtung: Ab MyDOS **v4.53** wird kein AUTORUN.SYS mehr beim booten unterstützt. Es können dafür bis zu 10 Files mit dem Extender ".ARx" geladen und gestartet werden (*.AR0 bis *.AR9). Der 8 Zeichen lange Filename kann beliebig gewählt werden, es wird nur nach dem Extender (.ARx) gesucht.